

MANUAL DE INSEMINAÇÃO

ARTIFICIAL EM SUÍNOS


👁️ Como conservar as doses de sêmen suíno?

A temperatura de armazenamento das doses de sêmen suíno é requisito fundamental a ser observado para a conservação do produto. Por conta disso, caso não seja aplicado assim que chegar à granja, a dose deve ser mantida em uma conservadora, que deve estar entre 15 e 18 graus.



👁️ Como devo realizar a inseminação tradicional em leitoas e porcas no cio?

1 Limpe com papel toalha os lábios vulvares, lubrifique a pipeta e a introduza na direção dorso-cranial (para cima e para frente).



2 Após a introdução, a extremidade da pipeta deve alojar-se nos anéis cervicais e ficar em um ângulo de 45°.




3 Acople a dose de sêmen na pipeta e faça uma leve pressão sobre o dorso da fêmea enquanto o sêmen é introduzido na cérvix. A bisnaga deve ser mantida levemente pressionada para que o sêmen seja absorvido e ocorra o transporte uterino. A inseminação deve ter o tempo mínimo de 5 minutos.



🔊 Como devo realizar a inseminação intrauterina em porcas no cio?


1 Limpe com papel toalha os lábios vulvares, lubrifique a pipeta e a introduza na direção dorso-cranial (para cima e para frente) até a entrada do cérvix.



2 Após introduzir a pipeta, coloque o cateter. No primeiro momento, não passe o cateter pela cérvix. Aguarde cerca de um minuto e inicie a tentativa de traspor a cérvix das fêmeas com o cateter.



3 Acople a bisnaga de sêmen na extremidade do cateter e faça uma leve pressão para que a dose inseminante flua para o interior do trato reprodutivo da fêmea. Após o término, retire com cautela o conjunto cateter e pipeta.



FAÇA SEU PEDIDO!

Aponte a câmera do seu celular
para o QR Code ou ligue para:
(51)99707-5467

(Pedidos na CPS, enviados via transporte e rodoviária)

(51)99767-3109

(Pedidos retirados no balcão/escritório da ACSURS)



acsurs
ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES
DE SUÍNOS DO RIO GRANDE DO SUL