

# MANUAL DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM SUÍNOS

## Como conservar as doses de sêmen suíno?

A temperatura de armazenamento das doses de sêmen suíno é **requisito fundamental** a ser observado para a conservação do produto. Por conta disso, caso não seja aplicado assim que chegar à granja, a dose deve ser mantida em uma conservadora, que **deve estar entre 15 e 18 graus**.



## Como devo realizar a inseminação tradicional em leitoas e porcas no cio?

1

Limpe com papel toalha os lábios vulvares, lubrifique a pipeta e a introduza na **direção dorso-cranial** (para cima e para frente).



2

Após a introdução, a extremidade da pipeta deve alojar-se nos anéis cervicais e ficar em um **ângulo de 45°**.



3

Acople a dose de sêmen na pipeta e faça uma leve pressão sobre o dorso da fêmea enquanto o sêmen é introduzido na cervix. A bisnaga deve ser mantida **levemente pressionada** para que o sêmen seja absorvido e ocorra o transporte uterino.



A inseminação deve ter o **tempo mínimo de 5 minutos!**

# Como devo realizar a inseminação intrauterina em porcas no cio?

1

Limpe com papel toalha os lábios vulvares, lubrifique a pipeta e a introduza na direção dorso-cranial (para cima e para frente) **até a entrada do cérvix.**



2

Após introduzir a pipeta, coloque o cateter. No primeiro momento, **não passe o cateter pela cérvix.** Aguarde cerca de um minuto e inicie a tentativa de traspasar a cérvix das fêmeas com o cateter.



3

Acople a bisnaga de sêmen na extremidade do cateter e **faça uma leve pressão** para que a dose inseminante flua para o interior do trato reprodutivo da fêmea. Após o término, retire com cautela o conjunto cateter e pipeta.



Fonte: médico veterinário, Luciano Bianco do Amaral; médico veterinário, Ricardo Zanella.

## FAÇA SEU PEDIDO!

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou ligue para:

(51) **99707-5467**

(Pedidos retirados no balcão/escritório da ACSURS)

(51) **99767-3109**

(Pedidos na CCPS, enviados via transporte e rodoviária)

